

11065

11065



BIG TREND Skärmmössa, vantar och halsdukspolo i dubbelt garn

Storlek:	Dam
Mössa:	1 n. Fg 410
Vantar:	1 n. Fg 410
Halsdukspolo:	2 n. Fg 410
Rundsticka:	Halsdukspolo: Pony 5 mm, 60 cm. Flätsticka
Strumpstickor:	Mössa-vantar: M&K Eco trästicker eller Pony 5 mm
Virknål:	Knapp till mössa: Pony 5 mm

**MARKS &
KATTENS**

Garn Mönster Idéer

Skärmmössa, vantar och halsdukspolo i dubbelt garn
BIG TREND 70% Akryl, 30% Ull
11065

Storlek: Dam
Huvudets omkrets: 55-60 cm = personligt mått
Halsdukspolo ca: höjd 25 cm - omkrets 70 cm
Vantar: 6½ - 7½

Garnåtgång:
Mössa: 1 n. (fg 410 rost-grå-brun)
Vantar: 1 n. (fg 410 rost-grå-brun)
Halsdukspolo: 2 n. (fg 410 rost-grå-brun)
i Big Trend

Rundsticka: **Halsdukspolo:** KnitPro eller Pony 5 mm, 60 cm.
Flätsticka.

Strumpstickor: **Mössa-vantar:** KnitPro, M&K Eco trästickor
eller Pony 5 mm

Virknål: **Knapp till mössa:** KnitPro eller Pony 5 mm

Masktäthet: 18 m och 30 v mönster med st 5 och dubbelt garn = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Sticker Du för fast, byt till en grövre sticka. Sticker Du för löst, byt till en finare sticka.

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm (luftmaska): Gör 1 ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från X tills önskat antal llm erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m på nålen.

MOSSTICKNING

Varv 1: * 1 rm, 1 am *. Upprepa * - * varvet ut.

Varv 2: * 1 am, 1 rm *. Upprepa * - * varvet ut. Upprepa varv 1 och 2.

FLÄTA över 8 m:

Varv 1-5: 8 rm

Varv 6: Sätt 4 m på en flätst bakom arb, sticka 4 rm, sticka flätst m räta.

Varv 7-11: 8 rm

Upprepa v 1 -11 över hela arb.

HALSDUKSPOLO

Lägg med dubbelt garn och rundst 5 upp

Kopiering, tryckning, duplicering
etc av denna beskrivning är förbjudet enligt
lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras.
© Marks & Kattens AB



sm. Virka sedan enl följ: **Varv 1:** 8 fm i ringen, avsluta med 1 sm. **Varv 2:** 2 fm i varje fm = 16 fm

Varv 3: 1 fm i varannan fm = 8 fm
Varv 4: 1 fm i varannan fm = 4 fm. Tag av garnet och sy ihop till en knapp. Gör totalt 3 knappar.

Band över skärm: Lägg upp 5 m på en strumpst 5 och sticka resår 1 rm 1 am v ut. Vänd arb och sticka am på am och rm på rm. Fortsätt tills bandet mäter 25 cm, maska av i resår.

Montering: Fäst bandet ovanför skärmen med en knapp på var sida och med smygstygn mitt fram. Sy fast en knapp i toppen på mössan. Fäst alla lösa trådar.

VANTAR

Vänster vante: Lägg med dubbelt garn på strumpst 5 upp 32 m (8 m på varje sticka) och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 cm. Byt till moss-st. Sticka in en fläta på de 4 sista m på 1:a stickan och de 4 första m på 2:a stickan. När arb mäter 12 cm, sätt de 6 sista m på 4:e stickan på en nål (för tummen) och lägg upp 6 nya m ovanför dem. När vanten mäter 24 cm, sticka 2 m tillsammans i början på 1:a och 3:e stickan och i slutet på 2:a och 4:e stickan. Upprepa int vartannat v tills det är 16 m kvar. Fördela m på två stumpst och vänd arb med avigs ut. Sticka ihop toppen på vanten genom att sticka 1 m från vardera stickan tillsammans, samtidigt som maskorna maskas av.
Tumme: Plocka upp 8 nya m runt hålet på tummen och fördela dem jämnt tillsammans med m på nålen (totalt 14 m) på 3 stumpst. Sticka tills tummen mäter 6 cm. Sticka 2 m tillsammans tills 6 m återstår. Tag av garnet och dra igenom alla m.
Höger vante: Sticka lika som vänster men gör flätan på 3:e och 4:e stickan och tummen över de 6 första m på 1:a stickan.

Design och beskrivning:

Eva Christensson

Rekvisita: **Claire, dk. Frölunda Torg**



I händelse av reklamation: Spar banderollerna.



Garn Mönster Idéer

Marks & Kattens AB
Heliumgatan 5
Box 274
431 24 Mölndal

