

13004



VIRKAD VÄSKA

BIANCA, FLOX, M&K VICTORIA

Garnåtgång: 2 n. fg 1100, 50 i **Bianca**
3 n. fg 1913, 1825 i **Flox**
6 n. fg 757, 760 i **M&K Victoria**

Virknål: KnitPro eller Pony 2½ mm (Bianca), KnitPro eller Pony 3 mm (Flox),
KnitPro eller Pony 4 mm (M&K Victoria)



Garn Mönster Idéer

VIRKAD VÄSKA

BIANCA 100% BOMULL

FLOX 100% BOMULL

M&K VICTORIA 100% BOMULL

13004

Storlek: 23 x 20 cm utan handtag i **Bianca** (bredd/höjd)
29 x 25 i **Flox**
37 x 30 i **Victoria**

Garnåtgång: 2 n. (fg 1100 oblekt, 50 grön) i **Bianca**
3 n. (fg 1913 gul, 1825 turkos) i **Flox**
6 n. (fg 757 rosa, 760 blå) i **M&K Victoria**

Virknål: KnitPro eller Pony 2½ mm i Bianca, KnitPro eller Pony 3 mm i Flox, KnitPro eller Pony 4 mm i M&K Victoria

Masktäthet: 27 fm på virknål 2½ mm = 10 cm. i Bianca, 23 fm på virknål 3 mm = 10 cm. i Flox, 19 fm på virknål 4 mm = 10 cm. i M&K Victoria **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål.

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm = (luftmaska): Gör en ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, uppreda från X tills önskat antal lm erhållits.

Sm = (smygmaska): Stick ner virknålen i en maska och drag upp en m, drag den genom m på nålen.

Fm = (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Minska fm i kanten: I slutet; hoppa över näst sista fm, 1 fm i sista fm. I början; 1 fm i 1:a fm, hoppa över 1 fm, fortsätt med fm i fm.

BIANCA

TVÄTTRÅD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumling Plantorkas
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt
Spar banderollerna i händelse av reklamation

M&K VICTORIA

TVÄTTRÅD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumling Plantorkas
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt
Spar banderollerna i händelse av reklamation

FLOX

TVÄTTRÅD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumling Plantorkas
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt
Spar banderollerna i händelse av reklamation

VÄSKA

Virkas från botten och uppåt.

Virka 8 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm. Markera den 1:a m och virka varven runt i en spiral.

Varv 1: 12 fm i ringen.

Varv 2: 1 fm i varje fm.

Varv 3: Virka 2 fm i varje fm = 24 fm.

Varv 4: 1 fm i varje fm.

Varv 5: * 1 fm, 2 fm i nästa fm* uppreda *-* varvet runt = 36 fm

Varv 6: 1 fm i varje fm.

Varv 7: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm* uppreda *-* varvet runt = 48 fm.

Varv 8: 1 fm i varje fm.

Varv 9: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 2 ggr* uppreda *-* varvet runt = 60 fm.

Varv 10: 1 fm i varje fm.

Varv 11: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 3 ggr* uppreda *-* varvet runt = 72 fm.

Varv 12: 1 fm i varje fm.

Varv 13: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 4 ggr* uppreda *-* varvet runt = 84 fm.

Varv 14–15: 1 fm i varje fm.

Varv 16: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 5ggr* uppreda *-* varvet runt = 96 fm.

Varv 17–18: 1 fm i varje fm.

Varv 19: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 6ggr* uppreda *-* varvet runt = 108 fm.

Varv 20–21: 1 fm i varje fm.

Varv 22: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 15ggr* uppreda *-* varvet runt = 114 fm.

Varv 23–26: 1 fm i varje fm.

Varv 27: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i

varje fm, 16ggr* uppreda *-* varvet runt = 120 fm.

Varv 28–31: 1 fm i varje fm.

Varv 32: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 17ggr* uppreda *-* varvet runt = 126 fm.

Varv 33–38: 1 fm i varje fm.

Varv 39: * 1 fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i varje fm, 18ggr* uppreda *-* varvet runt = 132 fm.

Varv 40–68: 1 fm i varje fm.

På nästa varv delas det upp för virkning av axelremmar enl följ:

Virka 39 fm = första axelremmen. Virka fram och tillbaka över dessa 39 fm och minska samtidigt 1 m i var sida på varje varv 6 ggr och därefter på vartannat varv 4 ggr = 19 fm kvar. Fortsätt att minska på detta sätt på vart 8:e varv 6 ggr = 7 fm kvar. Fortsätt att virka över dessa 7 fm tills remmen mäter ca 40 cm eller önskad längd. Tag av garnet och fäst väl. Hoppa över 27 maskor på väskan och virka därefter på samma sätt som innan över nästkommande 39 fm. Sy ihop axelremmarna i mitten.

Design och beskrivning
Ewa Pettersson (emp)



Marks & Kattens AB, Heliumgatan 5, Box 274, SE-431 24 Mölndal, www.marks-kattens.se

KOPIERING FÖRBJUDEN All kopiering, tryckning, duplicering av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. © Marks & Kattens AB