

11100

11100



### LOVE / SAMO Stickad väska och kasse

- Storlek ca:** höjd 30 cm, bredd 32 cm  
**Garnåtgång:** 2 n. Fg 278, 277 i Love  
 3 n. Fg 802, i Samo
- Rundsticka:** Pony 12 mm, 60 cm.
- VÄSKA**  
**Storlek ca:** höjd 15 cm, bredd 30 cm, djup 9 cm  
**Garnåtgång:** 2 n. Fg 279 brun, 276 i Love  
 3 n. Fg 803 brun, 813 i Samo
- Stickor:** M&K Eco trästickor eller Pony 12 mm

## Stickad väska och kasse

**LOVE** 52% Ull, 39% Polyamid, 9% Polyester

**SAMO** 100% Ull

**11100**

### KASSE

**Storlek ca:** höjd 30 cm, bredd 32 cm

**Garnåtgång:** 2 n. fg 1 (fg 278 beige, 277 grå-svart) i **Love**  
3 n. fg 2 (fg 802 oblekt, 800 svart) i **Samo**

**Rundsticka:** KnitPro eller Pony 12 mm, 60 cm.  
**Tillbehör:** 40 cm gardinfoder, eller dubbelt taftfoder.

### VÄSKA

**Storlek ca:** höjd 15 cm, bredd 30 cm, djup 9 cm

**Garnåtgång:** 2 n. fg 1 (fg 279 brun, 276 ljusgrå) i **Love**  
3 n. fg 2 (fg 803 brun, 813 mörkgrå) i **Samo**

**Stickor:** KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 12 mm  
**Tillbehör:** 50 cm gardinfoder, eller dubbelt taftfoder.  
1 Cocosknapp ca 4 cm

### KASSE

**Masktäthet:** 6 m slätstickning med fg 1 på st 12 = 10 cm.  
6 m slätstickning med dubbelt garn fg 2 på st 12 = 10 cm.  
**OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Lägg upp på rundst 12, 46 m med fg 2 och dubbelt garn och sticka runt i slätst. **OBS! Fg 1 stickas alltid med enkelt garn och fg 2 med dubbelt garn. Sticka ränder enl följ:** 2 v med fg 2, 9 v med fg 1, 3 v med fg 2, 9 v med fg 1, 3 v med fg 2, 9 v med fg 1, 4 v med fg 2.

**Förstärkning i öppning och handtag:** Fortsätt med fg 2 och sticka 20 m, vänd och sticka tillbaka 17 m. Sticka dessa 17 m i ytterl 2 v fram- och tillbaka och maska sedan av. Tag av garnet. Fortsätt att sticka 23 m, vänd och sticka 17 m fram- och tillbaka lika som på andra sidan. Fortsätt sedan att sticka runt och lägg upp 23 nya m ovanför de avm m. Sticka runt i 8 v, maska sedan av alla m på en gång.

**Montering:** Lägg ut kassen efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop botten. Vik handtagen och förstärkningen runt öppningen dubbel och sy ner. Klipp och sy ett foder lika bred som väskan men 3 cm längre, och sy fast på insidan nedanför öppningen. Sy om du vill en innerficka till mobil och nycklar i fodret ca 20 x 14 cm på insidan av kassen.



### VÄSKA

**Masktäthet:** 6 m och 10 v slätstickning med fg 1 på st 12 = 10 cm.  
6 m och 10 v slätstickning med dubbelt garn fg 2 på st 12 = 10 cm.  
**OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

**Bakstycke och lock:** Lägg upp på st 12, 20 m med fg 2 och sticka slätst tills arb mäter 15 cm. **OBS! Fg 1 stickas alltid med enkelt garn och fg 2 med dubbelt garn.** Fortsätt sticka men sticka nu de 6 mittersta m med fg 2. Ha en tråd med fg 1 på var sida av mittstycket så du inte får några lösa trådar på mittpartiet med fg 2. Fortsätt tills arb mäter 30 cm. Gör då ett knapphål genom att maska av de 2 mittersta m, och lägg upp dem på v efter. Sticka ytterl 2 v efter knapphålet **OBS!** På det sista v stickas de 2 första m och de två sista m tillsammans. Tag av garnet. Plocka upp från räts med fg 2 på ”lockets” ena sida 9 m (locket = partiet med randen med fg 2) sticka lockets m, plocka upp 9 m på lockets andra sida och sticka 1 avigt v. Maska av löst så locket får en liten rundning i kanterna.

**Framstycke:** Lägg upp på st 12, 20 m med fg 1 och sticka slätst tills arb mäter 15 cm. Byt till fg 2 och sticka ytterl 5 v. På nästa v avm alla m.

**Sidstycke och handtag:** Lägg upp på st 12, 12 m med fg 2 och sticka slätst tills arb mäter 30 cm (handtag). Fortsätt sticka men maska av de 2 yttersta m på var sida tills du har 8 m kvar på stickan (sidstycke). Sticka tills delen med 8 m mäter 60 cm. Maska av alla m.

**Montering:** Lägg ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. **Innerväska:** Klipp ett sidstycke lika brett som sidstycksdelen men 6 cm längre i foder, plus delar lika som framstycke, bakstycke / lock men 3 cm längre. Sy ihop fodret för sig och väskan för sig. Gör 1 knapphål 4 cm på samma ställe som på det stickade locket. Sy i fodret i väskan för hand runt knapphål, öppning och lock. Sy om du vill en innerficka till mobil och nycklar i fodret ca 20 x 14 cm på insidan av väskan.

**Framstycke:** Vik den delen som är stickad med fg 2, dubbel inåt och sy fast. Sy ihop övriga delar. Sy ihop sidstycke och handtagsbiten till en rund slang med maskstygn. Vik den breda delen dubbel och sy ner. Sy i en stor knapp.

Design och beskrivning: **Eva Christensson**



I händelse av reklamation: Spar banderollerna.