

Viking Baby Ull

Jacka, hängselbyxa, sockor och mössa

1405-4

Storlekar: Nyfödd – 42 cm

JACKA

Övervidd: ca. 36 cm

Hel längd: ca. 16 cm

Ärmlängd: ca. 10 cm

BYXA

Livvidd: ca. 32 cm

Benlängd: ca. 10 cm

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull, superwash), Viking Milk fiber (100% mjölfibrer), nystan à 50 gr

JACKA OCH MÖSSA

Ljus blått nr 720 ca. 2 nystan

Vitt nr 700 ca. 1 nystan

BYXA OCH SOCKOR

Ljus blått nr 720 ca. 1 nystan

Vitt nr 700 använd resterna från jackan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och 3

+ 4 knapp till jackan

+ 2 knapp till byxan

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

JACKA

Lägg upp 113 m med ljus blått på st nr 2½. Sticka 3 cm resår fram och tillbaka i 1 rm, 1 am, **men** efter 1 ½ cm stickas det knapphål på vänster sida över 2 m, 3 m innanför kanten (knapphull stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v). Sätt de första och sista 8 m på en hjälptråd (= kanter som stickas till slut) = 97 m kvar på v. Byt till st nr 3 och sticka 2 varv slätstickning. Sätt en mark i varje sida med 51 m till bakstycket och 23 m till varje framstycke. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och mönster I efter diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätt med ljus blått och slätstickning till arb mäter ca 8 cm. Sticka var del färdig för sig.

Bakstycket

Fortsätt vidare fram och tillbaka. När hela arb mäter ca 9 cm stickas mönster II efter diagrammet (räkna ut från mitten var mönstret skall börja). Sticka vidare i slätstickning och ljus blått till hela arb mäter 16 cm och ärmhålet mäter 8 cm. Maska av till en fin jämn kant som inte stramar.

Höger framstycke

Sticka och minska som på bakstycket och börja mönstret på samma varv. Men när arb mäter 3 cm innan hel längd, minskas det vid halssidan på vartannat varv, först 7 m 1 gång, sen vidare 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rätt upp utan minskningar till hela arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av till en fin jämn kant som inte stramar.

Vänster framstycke stickas likadant men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 28 m med ljus blått på strumpst nr 2 ½. Sticka 3 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 och sticka 1 varv rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 35 m. Sticka 2 varv slätstickning med ljus blått, därefter mönster I efter diagrammet (räkna ut från mitten var mönstret skall börja). Fortsätt vidare med ljus blått och slätstickning, **men** sätt en mark mitt under ärmen och öka 1 m på varje sida av detta ca var 1 ½ cm till tot 45 m. Sticka till arb mäter 10 cm. Maska av. Sticka den andra ärmen likadant.


Montering

Sy ihop axlarna.

Höger framkant: Sätt över de 8 m på hjälptråden på st nr 2 ½ och fortsätt vidare fram och tillbaka med resår till kanten när upp till halsminskningarna (dra inte i arbetet när du mäter). Lägg arb åt sidan och sticka **vänster framkant** på samme sätt, **men** sticka 2 knapphål till jämnt fördelade på samma sätt som tidigare (OBS! det sista knapphålet stickas på halskanten). Sticka till kanten mäter upp till halsminskningen. Sy fast framkanterna längs bägge sidorna fram.

Halskant: Sätt in bägge framkantsmaskorna på en liten rundst nr 2 ½ och plocka eller sticka upp runt halsen med ljus blått ca 57 m. Sticka vidare 6 varv i resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka, **men** efter 2 v stickas det sista knapphålet i vänster sida. Maska av i resår.

Sy i ärmarna och sy fast framkanten mot framstycket. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy i 4 knappar motsvarande knapphålen.



HÄNGSELBYXA

Börja överst på framstycket: Lägg upp 21 m med ljus blått på st nr 3. Sticka 2 varv fram och tillbaka i resår med 1 am, 1 rm. På nästa v stickas det knapphål 3 m från varje sida. Vart knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v. Sticka tot 6 varv resår. Fortsätt nu med att sticka de 5 första och 5 sista m i resår, de resterande m stickas i slätstickning. Öka 1 m i varje sida (innanför de 5 kantmaskorna) på vartannat varv till det är 37 m på v. Lägg arb åt sidan och sticka bakstycket på samma sätt, **men** utan knapphål. Sätt in bägge styckena på samma rundst och lägg upp 9 m mellan varje stycke = mitt under ärmarna. Det skall nu vara 92 m på v. Sticka 1 cm slätstickning (OBS! de nya m i sidan stickas i resår på de första 2 varven). Sticka nu 4 cm i resår med 1 rm, 1 am. På nästa varv ökas det jämnt fördelat 8 m till tot 100 m. Sätt en mark i varje sida med 51 m till framstycket och 49 m till bakstycket + 1 mark i m mitt fram och 1 mark i m mitt bak. Sticka byxan högre bak såhär: Börja vid mark mitt bak och sticka 7 m, vänd och sticka 13 m tillbaka. Fortsätt såhär med 6 m mer innan varje vändning 3 gånger till – till varje sida. Sticka 1 varv slätstickning över alla m. Fortsätt runt i resår till arb mäter ca 6 cm mitt från de utökade m (efter resåren). Eller sticka till önskad längd ner till kilen. Öka nu innan kilen 1 m på varje sida av mark mitt fram och mitt bak på vartannat varv tot 5 gånger = 20 utökade m. På nästa varv maskas det av 10 m mitt fram och 10 m mitt bak. Vart ben stickas färdigt för sig (= 50 m). Sticka slätstickning runt som innan till benet mäter ca 5 cm. Sticka nu mönster I efter diagrammet. Sticka vidare i slätstickning och ljus blått till benet mäter 7 cm. Minska på nästa varv jämnt fördelat till 40 m. Sticka 3 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Maska av. Sticka det andra benet likadant.

Montering

Sy ihop byxan i grenen.

Hängsle (stickas separat och sys på till slut): Lägg upp 7 m med ljus blått på st nr 2 ½. Sticka ca 4 cm i resår med 1 rm, 1 am. Maska av. Sticka en till på samma sätt. Sy fast hängslena på bakstycket (innanför resåren) och sy på knappar fram på varje hängsle.

SOCKOR

Lägg upp 30 m med ljus blått på strumpst nr 2 ½. Sticka 5 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till strumpst nr 3 och sticka häl över de bakersta 15 m såhär: sticka tills 1 m återstår i den ena sidan, vänd och sticka tills 1 m återstår i den andra sidan, vänd och sticka 1 m mindre för varje gång till det återstår 5 m på mitten. Vänd och sticka 1 m **mer** för varje v, men för att det inte skall bli håll vid vändningarna tas tråden upp mellan sista mittmaskan och nästa m. Denna tråd sätts vridet på stickan och stickas ihop med nästa m. När alla m är stickade igen, fortsätts det med slätstickning över alla m. När foten mäter 4 cm, eller önskad längd innan tåminskningen, minskas det för två såhär: Sticka 2 m rätt tills i början av varje strumpst varje varv till det återstår 10 m. Trå tråden igenom dessa och fäst den på avigsidan. Fäst alla lösa trådar snyggt på

avigan. Sticka den andra sockan likadant.

MÖSSA

Börja på den ena öronlapp och lägg upp 3 m med ljus blått på st nr 3. Sticka 1 rm, 1 am fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i början av varje varv till det är 19 m = 1 öronlapp. Sticka 1 öronlapp till på samma sätt. Sätt in bägge öronlapparna på en liten rundst och lägg upp 37 nya m mellan (= fram på mössan) och 15 m nya m bak (mellan öronlapparna) = 90 m. Fortsätt vidare runt med 1 rm, 1 am till mössan mäter 10 cm (mätt från mitt fram). Minska nu 2 och 2 rätt tills varvet runt, sticka 2 varv rätt och upprepa minskningen 2 gånger till. Klipp av tråden och trä den igenom och fäst tråden bra. Tvinna 2 snoddar (ca 20 cm) och sy fast dem i spetsen på varje lapp (till att knyta ihop under hakan). Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.