

08039

08039



M&K Eco Ull Kavajkofta med virkade kanter

Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: 12 (13) 14 (15) n. Fg 1977
Garnalternativ: M&K Eco Multi Ull
Stickor: M&K Eco trästickor eller Pony 5½ mm.
 Till kragen: M&K Eco trästickor eller Pony 4½ mm.
Virknål: Pony 4½ mm.



Garn Mönster Idéer

Kavajkofta med virkade kanter
M&K ECO ULL 100% Ekologisk ull
08039



Storlek:	S	(M)	L	(XL)	
Bystvidd:	80-84	(88-92)	96-100	(104-110)	cm = personligt mått
Plaggets mått					
Bröstvidd:	88	(98)	108	(117)	cm
Hel längd:	59	(61)	63	(65)	cm

Garnåtgång: 12 (13) 14 (15) n. (fg 1977 grå)
i M&K Eco Ull

Garnalternativ: M&K Eco Multi Ull

Stickor: Tänk på att garnåtgången blir annorlunda med en annan kvalitet, även grovleken på stickorna kan variera.
M&K Eco trästickor eller Pony 5½ mm. Till kragen: M&K Eco trästickor eller Pony 4½ mm.

Virknål: Pony 4½ mm.

Tillbehör: 1 knapp.

Masktäthet: 16½ m och 23 v slätstickning på st 5½ = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm.

VIRKFÖRKLARINGAR

Fm (fast maska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet igenom dessa 2 m.

(Lm) luftmaska: Gör en ögla X stick ner nålen i ögla och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m har erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

St (stolpe): Gör 1 omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag garnet genom 2 m 2 ggr.

Bakstycke: Lägg upp på st 5½, 75 (83) 91 (99) m. Sticka slätst hela tiden. På 9:e v görs 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (= 1 slätstm + kantm). **Int** = i början av v: 2 m tillsammans rätt, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskb. Upprepa int-v med 7 v mellanrum ytterl 5 ggr. När

arb mäter 26 (27) 28 (29) cm ökas 1 m i var sida innanför de 2 yttersta m. Öka på detta sätt vart 4:e v ytterl 5 ggr. När arb mäter 37 (38) 39 (40) cm avm i var sida 4 (5) 5 (5) för ärmhål. På nästa v från räts görs 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (= 1 slätstm + kantm). **Int** = i början av v: 2 m tillsammans rätt, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskb. Upprepa int-v vartannat v ytterl 4 (4) 5 (6) ggr. När ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) cm sätts de mittersta 21 (23) 23 (25) m på en tråd och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-1-1 m vartannat v för nacken = 14 (16) 19 (21) kvar till axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg upp på st 5½, 37 (41) 45 (49) m. Sticka slätst hela tiden. Minska och öka i sidan som på bakst. **OBS!** När arb mäter 28 (29) 30 (31) cm ökas 1 m i framkanten innanför kantm. Öka på detta vart 5:e v ytterl 9 (9) 9 (9) ggr. Maska av för ärmhål på samma sätt och vid samma höjd som på bakst. När ärmhålet mäter 13 (14) 15 (16) cm avm de yttersta 9 (9) 10 (11) m och samtidigt sätts de nästa 9 (10) 9 (9) m i framkanten på en tråd (= slag + halskant). Maska av för halsen vartannat v 2-2-1-1 m. När framst är lika långt som bakst sättes axels 14 (16) 19 (21) m på en tråd.

Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp på st 5½, 38 (38) 40 (40) m. Sticka slätst hela tiden. På 7:e v ökas 1 m i var sida innanför de 2 yttersta m (= 1 slätstm + kantm). Öka på detta sätt vart 7:e v ytterl 10 (11) (11) 12 ggr. När arb mäter 42 (43) 44 (45) cm avm i var sida 4 (5) 5 (5) m. På nästa v från räts görs 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (= 1 slätstm + kantm). **Int** = se bakst. Upprepa int-v vartannat v ytterl 4 (4) 5 (6) ggr. Maska av 2 m i början på varje v tills 14 (14) 10 (10) m återstår. Maska av.

Sticka ihop axlarna. Sätt m på st 5½. Lägg arb räts mot räts. Sticka ihop 1 m från vardera sticka och samtidigt avm m.

Krage: Sticka de 9 (10) 9 (9) m från tråden på höger framst räta med st 4½ och plocka upp från räts med garnet 56 (56) 58 (60) m fram till de 9 (10) 9 (9) m på tråden på vänster framst, sticka dessa m räta = 74 (76) 76 (78) m. Sticka rätst hela tiden. Sticka 4 v. På nästa v ökas: Sticka 5 (6) 6 (7) m X öka 1 m, sticka 8 m X. Upprepa X - X tills 5 (6) 6 (7) m återstår, öka 1 m, sticka v ut. Sticka 3 v. På nästa v ökas 1 m innanför 5 (6) 6 (7) m i var sida. Öka på detta sätt ytterl 3 ggr vart 4:e v = 91 (93) 93 (95) m). När kragen mäter 9 cm avm alla m.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Sy sidsömmarna.

Virkad kant: Virka från räts, 1 v fm utmed nederkanten med nertag i varje m, utmed framstyckena och kragen i vartannat v och utmed kragen 1 m i varje m, börja vid en sidsöm och sluta v med 1 sm i 1:a fm. Fortsätt virka X 4 st i nästa fm, hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa fm, hoppa över 1 fm X. Upprepa X - X och sluta med 1 sm i 1:a st. Sy ärmsömmarna. Virka en likadan kant nertill på ärmarna som på koftan. Sy i ärmarna. Virka en ögla av lm som passar till knappen på höger framstycke. Sy i knappen.

Idé: Paula Thorin

Beskrivning: Wencke Kleppan och Inga-Lill Andersson




STICKA MED M&K ECO TRÄSTICKOR!



Garn Mönster Idéer

Kopiering, tryckning, duplicering etc av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. © Marks & Kattens AB



I händelse av reklamation: Spar banderollerna.

Marks & Kattens AB
Heliumgatan 5
Box 274
431 24 Mölndal