

# Viking Hobbygarn

Jacka 1309-5

Storlekar	Small	Medium	L	XL
Övervidd:	105	110	118	125 cm
Hel längd:	67	68	70	70 cm
Ärmlängd:	50	52	52	54cm

**GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.**

Grå nr 915 ca 8 9 10 11 nystan

Ljus grå nr 913 ca 3 4 4 5 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rund och strumpstickor nr 5 ½ och 7 (vi rekommenderar att gå upp en stick storlek från nr 6 till nr 7 pga att mönstret har en tendens att dra i hop sig mer under stickning). Det är viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat, prova därför att göra en provlapp.

**+ 3 duffelrocks hakar**

**Stickfasthet:** 14 m mönster och slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

## JACKA

**OBS! Denna kan stickas fram och tillbaka, eller runt och klipps upp på slutet. Väljer du att sticka den runt, lägg upp 3 extra maskor mitt fram (efter resåren) som stickas avigt till hel längd. Annars följs beskrivningen nedan.**

Lägg upp 159-165-177-187 m med grått på st nr 5 ½ och sticka 3 cm resår fram och tillbaka med 1 rm, 1 am. Sätt nu över de första och sista 8 m på en hjälpsticka = framkanter som stickas på slutet. Det är nu 143-149-161-171 m på v. Sätt märken i var sida med 35-36-39-42 m till vart framstycke, och 73-77-83-87 m till bakstycke. Byt till st nr 7 och fortsätt fram och tillbaka (ev runt) i slätstickning och mönster över de rest m till hel längd. När arb mäter ca 37-38-40-40 cm börja minska för V - hals genom att minska 1 m i början och slutet av v (innanför första och sista m). Minska så här på vart 3:e cm, men när arb mäter ca 46-46-47-46 cm delas arb vid sidomärkena (OBS! Endast när det stickas fram och tillbaka) och var del stickas för sig.

## Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka med mönster som förut till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av.

## Höger framstycke

Fortsätt fram och tillbaka som förr, och minska vidare för v-hals till det är minskat tot 10-10-10-10 ggr. Fortsätt rakt upp utan minskning till framstycket mäter lika som bakstycket. Maska av.

Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänt.

## Ärmar

Lägg upp 36-38-40-40 m på st nr 5 ½. Sticka 3 cm resår fram och tillbaka med 1 vridet rätt, 1 am. Sätt ett märke mitt under ärmen, byt till st nr 7 och fortsätt runt i slätstickning och mönster efter diagrammet, men öka 1 m i var sida av detta ca 4-4 - 4- 3 ½ cm till tot 58-62-64-68 m. Sticka till arb mäter ca uppgett eller passande längd. Maska av (det blir snyggast att sluta med en hel rand).

**OBS! Har du stickat jackan runt, vänd nu ärmen med avigsidan ut, och det stickas 5 v slätstickning till belägg före avmaskning.**

Sticka den andra ärmen lika.

## MONTERING

**OBS! Har du stickat jackan runt, sys det nu täta maskinsömmar längs de 3 aviga m mitt fram, samt längs var sida till ärmhål. Klipp upp mellan sömmarna.**

Sy i hop axelsömmarna.


## Framkant

Sätt in de 8 m från hjälpstickan på st nr 5 ½. **OBS! Har du stickat jackan runt, lägg nu upp 4 m extra in mot framstycket = belägg som hela tiden stickas i slätstickning.** Sticka vidare i resår med 1 rm, 1 am till kanten mäter upp till mitt bak i nacken. Se till så den inte blir för lös eller stram. Maska av eller sätt m på en hjälptråd och sticka den andra framkanten lika.

Sy eller maska i hop mitt bak och sy på framkanten snyggt mot mitt fram. Sy i ärmar och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy på duffel hakar.

**OBS! Har du stickat jackan runt sy nu på beläggen snyggt mot avigsidan för att dölja råkanten efter uppklippet.**

Mönster I



□ = grått

☒ = naturvitt