

Viking Superwash

Mössa och halsduk

1213-17

Storlek

Vuxen

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpaca, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), nystan à 50gr.

MÖSSA

Vitt nr 100

1 nystan

Ljusgrå nr 113

1 nystan

Fox4you färg nr 512

1 nystan

HALSDUK

Vitt nr 100

6 nystan

Ljusgrå nr 113

4 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 3 och 3 ½, virknål 3 mm + stickor nr 8 till tofs.

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

När det stickas mönster med 2 färger, är det **väldigt viktigt** att du alltid håller trådarna likadant runt fingret. D.v.s. att ligger den mörke tråden framför fingret, så ska den ligga såhär genom hela arbetet. Där du kastar tråden ska det alltid kastas med samme färg. Gör du inte det, är det omöjligt att få mönstret jämnt.

MÖSSA

Börja på den ena öronlappen.

Lägg upp med vitt på st nr 3 ½, 19 maskor och sticka mönster A efter diagrammet. Öka vid markeringarna. Efter mönster A, stickas mönster B, **samtidigt** som det ökas 1 maska på varje v i den ena sidan (= bak) och vartannat v i andra sidan (= fram). Efter 6 v lägg arb åt sidan. Sticka en motsvarande öronlapp, men med motsatta ökningar. Sätt in bägge öronlapparna på samma rundsticka och lägg upp 11 m mellan dessa = bak på mössan.



Fortsätt fram och tillbaka och öka nu 1 maska i början och slutet av v 10 ggr. Det är nu 107 m på v. Lägg upp med vitt 21 m (= mitt fram). Det är nu 128 maskor på v. Sticka mönster C. Efter mönster C justeras maskantalet till 130 m. Sticka mönster B samtidigt som du börjar att minska för topp så här: Sticka 8 r m, 2 m rätt tills med vitt. Upprepa v ut. Sticka 1 v. Upprepa minskningen med 1 maska mindre mellan minskningarna vartannat v till det är 13 m på v. Klipp av tråden, trä den genom de rest m och fäst ordentligt på avigan. Virka ett v med fastmaskor runt mössan med vitt och virknål nr 3mm.

Tofs (stickat i Fox4you)


Lägg upp 4 m på st nr 8. Sticka 1 v rätt och öka samtidigt 1 m i var m = 8 m. Fördela m på 4 stickor. Öka likadant på nästa v = 16 m. Sticka 1 v rätt. På nästa v ökas det på vartannat v v runt = 24 m. Sticka 4 v slätstickning. Minska på nästa v till 16 m. Sticka 1 v rätt. Minska igen på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 4m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst ordentligt på avigan. Vänd ev tofsen ut och in. Använd uppläggningsstråden till att trä genom de 4 uppläggningsmaskorna och dra till. Fäst tofsen i toppen av mössan. Resten av päls garnet ska nu användas nere på halsduken i bägge ändar. Det kan vara svårt att veta åtgång så dela garnet i två delar. Plocka upp ca 20 m nertill på halsduken med Fox4you och st nr 8. Sticka till halva nystan är förbrukat (eller ca 6 v rätt). Maska av. Sticka lika på den andra sidan.

Mönster A


Vuxen



Mönster B



Mönster C



HALSDUK

Halsduken stickas i 3 delar


Första delen: Lägg upp med vitt på st nr 3 ½, 40 maskor och sticka slätstickning till arb mäter 150 cm. Maska av.

Andra delen: Lägg upp med ljusgrå på st nr 3 ½, 40 maskor och sticka slätstickning till arb mäter 150 cm. Maska av.

Tredje delen: Lägg upp med vitt på st nr 3 ½, 41 maskor och sticka mönster I efter diagrammet som upprepas till arb mäter 150 cm. Sticka 1 v vitt. Maska av.

Montering: Delarna ska inte ångas. De ska flätas ihop i 3 «korvar». Sy i hop ändarna avslutningsvis. Den vita i den vita. Den grå i den grå och till slut den mönstrade i den mönstrade.

Mönster I



■ lvs grå

□ hvit

Gjentas = Upprepas

Begyynn her = Börja här

Lys grå = Ljus grå

Hvit = Vit