

Viking Baby Ull

Jacka, mössa och hängselbyxa 1405-10

Storlekar: Nyfödd – 42 cm

Övervidd: ca. 36 cm

Hel längd: ca. 17 cm

Ärmlängd: ca. 10 cm

Benlängd: ca. 10 cm

GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino ull), Viking pure MILK fiber (100% mjölkfibrer), nystan à 50 gr.

JACKA OCH MÖSSA

Lila nr 769: 2 nystan

Ljuslila nr 767: 1 nystan

HÄNGSELBYXA

Lila nr 769: 1 nystan

Ljuslila nr 767: Använd rester från jackan.

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3.

+ 3 små knappor till jacka.

+ 2 st små knappor till byxa

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

JACKA

Lägg upp 97 m med ljuslila på st nr 3. Sticka 4 v rätstickning, byt till mörklila och sticka 4 v resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning. Fortsätt med mörklila och sticka fram och tillbaka med mönster enligt diagrammet. Upprep detta till arb mäter ca 10 cm, Sätt ett märke i var sida med 51 m till bakstycke och 23 m till vart framstycke. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka med mönster som förut. Sticka till arb mäter ca 17 cm, och ärmhålet mäter ca 7 cm. Maska av.

Framstycke

Sticka som bakstycket till arb mäter ca 15 cm. Maska av för Halsringning så här: Först 7 m 1 gång, vidare 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång = 10 m kvar till axel. Fortsätt utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp 30 m på st nr 3. Sticka samma resår som på bolen. Sätt ett märke i v början. Fortsätt runt med mönster efter diagrammet (räkna ut från mitten var det ska börja). Sticka vidare runt i mönster, **men** öka 1 m i var sida av märket ca var 1½ cm, till tot 40 m (de utökade m fortsätts i mönster efter hand). Sticka till ärmen mäter ca 10 cm. Maska av. Sticka den andra ärmen lika.


Montering

Sy eller maska i hop axelsömmarna.

Framkanter: Plocka eller sticka upp ca 44 m med ljuslila längs vänstra framkanten på st nr 3. Sticka rätt tillbaka = rätstickning. Sticka 2 v rätt (= tot 4 varv rätstickning). Maska av. Sätt märken för tot 3 knappor. Det översta vid övergången till halskanten, och de övriga med ca 2 ½ cm mellanrum. Sticka den andra framkanten lika, **men** med motsvarande knapphål efter första v. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v.

Halskant: Plocka upp runt halsen (också över framkanterna) ca 60 m med ljuslila och st nr 3. Sticka samma kant som till framkanterna.

Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy i ärmarna, och sy i knappor.



□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

■ = avigt (am på rätan, rm på avigan)

MÖSSA

Börja med ena öronlappen och lägg upp 5 m med mörklila på st nr 3. Sticka de 2 första och de sista m på v hela tiden i rätstickning, de resterande m på v stickas i slätstickning. Fortsätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m (innanför de 2 kantmaskorna i var sida) på vartannat v. Sticka till det är 17 m på v. Lägg arb åt sidan och sticka en öronlapp till på samma sätt. Sätt in bägge öronlapparna på samma rundsticka och fortsätt runt så här: Sticka den ena öronlappen- lägg upp 37 m = mitt fram- sticka nästa öronlapp- lägg upp 15 m = mitt bak. Det är nu 86 m på v. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning (=1 v rätt, 1 v avigt). Byt till mörklila och sticka 4 v resår med 1 rm, 1 am. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning. Byt till mörklila och fortsätt runt med slätstickning, men justera maskantalet på första v till 88 m. Sticka till arb mäter ca 10 cm mitt fram (eller önskad längd). Minska för topp genom att sticka 6 m rätt, 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Upprep minskningen på vartannat v, **men** med 1 m mindre mellan var minskning till det är 22 m kvar på v. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt och det är 11 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst på avigan. Tvinna 2 st snoddar som mäter ca 20 cm och fäst dessa i spetsen på var öronlapp.

HÄNGSELBYXA

Börja överst på framstycket: Lägg upp 21 m med mörklila på parst nr 3. Sticka 2 v fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am, på nästa v stickas knapphål 3 m från var sida/yterkant. Vart knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v. Sticka tot 6 v i resår. Fortsätt med att sticka de 5 första och sista m i resår men de rest m stickas i slätstickning. Öka 1 m i var sida (innanför de 5 kantm) på vartannat v till det är 37 m på v. Lägg arb åt sidan och sticka bakstycket på samma sätt, **men utan** knapphål. Sätt in bägge styckena på samma rundsticka och lägg upp 9 m mellan vart stycke = mitt under ärmarna. Det ska nu vara 92 m på v. Sticka 1 cm slätstickning (**OBS!** de nya m i sidorna stickas i resår på de första 2 v). Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning (= 1 v rätt, 1 v avigt). Byt till mörklila och sticka 6 v resår med 1 rm, 1 am. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning. Byt till mörklila och sticka 1 v slätstickning. På nästa v ökas jämnt fördelat 8 m till tot 100 m. Sätt ett märke i var sida med 51 m till framstycket och 49 m till bakstycket + 1 märke i mittmaskan fram och 1 märke i mittmaskan bak. Sticka byxan högre bak så här: Börja med mittmaskan mitt bak och sticka 6 m slätstickning, vänd och sticka 11 m tillbaka. Fortsätt så här med 5 m mer för varje vändning tot 4 ggr – till var sida. Sticka 1 v slätstickning över alla m. Fortsätt runt i slätstickning till arb mäter ca 7 cm, mätt från de utökade m efter resåren. Öka för kil med 1 m på var sida av märket mitt fram och mitt bak på vartannat v tot 5 ggr = 20 utökade m (**OBS!** dessa stickas i slätstickning). På nästa v minskas de 11 mittersta m mitt fram, och 11 mittersta m mitt bak. Vart ben stickas färdigt för sig (= 49 m). Öka 1 m på insidan av benet till 50 m. Fortsätt i slätstickning runt, sätt ett märke på insidan av benet och minsk 1 m i var sida ca varje cm tot 5 ggr = 40 m. Sticka till benet mäter ca 7 cm. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning (1 v rm, 1 am). Byt till mörklila och sticka 4 v runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till ljuslila och sticka 4 v rätstickning. Maska av. Sticka det andra benet på samma sätt.

Montering

Sy i hop byxan i grenen.

Hängslen (stickas löst och sys på avslutningsvis): Lägg upp 7 m på

parst nr 3. Sticka ca 4 cm i resår med 1 rm, 1 am. Maska av. Sticka en till på samma sätt. Sy fast hängslena på bakstycket (innanför resåren) och sy på knappar fram. Fäst alla lösa trådar.