

Viking Kid Mohair

Viking Alpaca Fine

Kappa 1311-4
Storlekar: S - M - L - XL - XXL

Övervidd: 101 - 111 - 121 - 131 - 141 cm

Hel längd: 105 - 110 - 110 - 115 - 115 cm

Ärmlängd: 50 - 51 - 52 - 52 - 53 cm

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid mohair, 18 % merino ull, 12 % nylon), nystan à 50 gr. Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), nystan à 100 gr.

Alpaca Fine

Svart nr 603 ca 7 - 7 - 8 - 8 - 9 nystan

Kid Mohair

Grå nr 915 6 - 6 - 7 - 7 - 8 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet mönsterstickning: 16 m mönster på st nr 7 mäter ca 10 cm (sträck lätt i arb när det mäts)

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

OBS! Hela kappan stickas i dubbelt garn. 1 tråd Kid Mohair, och 1 tråd Alpaca Fine.

Bålen

Lägg upp 156-172-188-196-212 m med dubbel tråd och st nr 7. Sticka fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Sätt märken i var sida med 80-88-96-104-112 m till bakstycket, och 38-42-46-50-54 m till vart framstycke. Sticka resår så här till arb mäter ca 81-86-85-89-89 cm. Dela arb vid sidomärkena och sticka var del färdig för sig.

Bakstycket

Fortsätt med resårstickning som förut till arb mäter 105-110-110-115-115 cm, och ärmhålet mäter ca 24-24-25-26-26. Maska av.

Höger framstycke

Sticka lika som på bakstycket. När arb mäter ca 95-100-100-105-105 cm minskas det till halsringning på vartannat v så här: Maska av 5-5-6-6-6 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 2 ggr. Sticka rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av.

Sticka vänstra framstycke lika, men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp 40-40-40-40-40 m på st nr 7. Sticka runt i resår med 4 rm, 4 am, sätt ett märke i varvets början och öka på var sida om detta ca var 2 ½ - 2 ½ - 2 ½ - 2 - 2 cm. Sticka till tot 76-76-80-84-84 m och ärmen mäter ca 50-51-52-52-53 cm (eller passande längd). Maska av med räta och aviga maskor.

Sticka den andra ärmen likadant.

Montering

Sy i hop axelsömmarna.

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 132-140-140-148-148 m på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är delbart med 8 m). Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Maska av löst (se till så inte kanten blir för stram).

Vänster framkant stickas lika.

Krage/halskant: Börja ytterst vid höger framkant och plocka eller sticka upp ca 58-58-62-62-62 m (OBS! Maskantalet måste vara delbart med 4+2 m). Sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka till kanten mäter ca 5 cm. Öka nu 1 m i vart rätt och avigt fält och sticka 3 rm, 3 am till kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och sticka 4 rm, 4 am till kragen mäter 15 cm. Maska av löst i räta och aviga maskor.

Sy i ärmarna (se till att inte sträcka i ärmarna när de sys i). Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.