

13076

13076



## TOP

### ALPACA SILK

|                    |    |     |   |     |    |       |               |
|--------------------|----|-----|---|-----|----|-------|---------------|
| <b>Storlek:</b>    | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) |               |
| <b>Garnåtgång:</b> | 5  | (5) | 6 | (6) | 7  | (7)   | n. fg 712/714 |

**Stickor:** KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 2½ och 3 mm

**Rundsticka:** KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 2½ mm, 60 cm.



*Garn Mönster Idéer*

# TOP

ALPACA SILK 70% BABY ALPACA, 30% SILKE

13076

|                           |       |         |       |          |         |           |                      |
|---------------------------|-------|---------|-------|----------|---------|-----------|----------------------|
| <b>Storlek:</b>           | XS    | (S)     | M     | (L)      | XL      | (XXL)     |                      |
| <b>Bröstvidd:</b>         | 72-76 | (80-84) | 88-92 | (96-100) | 104-110 | (115-122) | cm = personligt mått |
| <b>Plaggets mått</b>      |       |         |       |          |         |           |                      |
| <b>Övervidd, ärm till</b> |       |         |       |          |         |           |                      |
| <b>ärm: ca</b>            | 70    | (74)    | 78    | (82)     | 86      | (93)      | cm                   |
| <b>Hel längd:</b>         | 54    | (56)    | 58    | (60)     | 62      | (64)      | cm                   |
| <b>Garnåtgång:</b>        | 5     | (5)     | 6     | (6)      | 7       | (7)       | n. (fg 712/714)      |

**Stickor:** KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 2½ och 3 mm

**Rundsticka:** KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 2½ mm, 60 cm.

**Masktäthet:** ca 28 m och 38 v slätst på st 3 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

**Sticka första och sista m rät alla v =** kantm (km).

**Öka 1 m =** Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

## TOP

**Bakstycke :** Stickas först i 2 delar som sedan stickas ihop.

**Vänster del:** Lägg på st 3 upp 32 (34) 37 (40) 44 (50) m. Sticka slätst innanför kantm i var sida med början av ett v från avigs. På nästa v från räts börjar man öka m innanför kantm i var sida enl följ: Öka i **höger sida** (= mitten på bakst) 1 m vartannat v 9 (9) 9 (9) 10 (10) ggr, sedan 1 m vart 4:e v 3 (4) 5 (5) 5 (6) ggr. Öka i **vänster sida** 1 m vart 4:e v 8 (8) 13 (17) 20 (25) ggr, sedan vart 6:e v 6 (14) 11 (7) 8 (5) ggr och sedan vart 8:e v 4 (0) 0 (2) 0 (0) ggr. **OBS!** Alla beskrivna ökningar för vänster sida gäller för hela bakstycket, dvs även efter att man stickat ihop de 2 delarna. När alla ökningarna i höger sida är gjorda lägg arb åt sidan att vänta.

**Höger del:** Stickas lika vänster del men åt motsatt håll.

Sticka ihop delarna: Börja sticka höger del, kantm i slutet, mot mitten, stickas i slätst, lägg upp 7 nya m, fortsätt sticka med vänster del, kantm i början, mot mitten, stickas i slätst. Sticka slätst över samtliga m innanför kantm rest av arb. Fortsätt att öka m i sidorna enl tidigare förkl. **OBS!** När arb mäter ca 13 (14) 15 (15) 16 (17) cm lägg ut 7 nya m i var sida. Sticka även dessa

nya m i slätst innanför kantm i var sida. När samtliga ökningarna i sidorna är gjorda ska det finnas 145 (159) 171 (181) 195 (213) m på stickan. Sticka rakt tills arb mäter 26½ (28½) 29½ (31½) 32½ (34½) cm. Lägg ut nya m för ärmen i var sida vartannat v 7-8-9 m = totalt 193 (207) 219 (229) 243 (261) m på stickan. Sticka rakt tills arb mäter ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) cm. Maska av de mittersta 47 (47) 49 (51) 53 (53) m och sticka var sida för sig. Maska av ytterl 5 m för nacken. Samtidigt med den andra avm för nacken avm för ärm/axel vartannat v 34-34 (38-37) 40-40 (42-42) 45-45 (50-49) m.

**Framstycke:** Lägg på st 3 upp 95 (101) 109 (115) 125 (135) m och sticka slätst innanför kantm i var sida med början av ett avigt v. På nästa v från räts börjar man öka m i var sida enl följ: Öka 1 m vart 4:e v 8 (8) 13 (17) 20 (25) ggr, 1 m vart 6:e v 6 (14) 11 (7) 8 (5) ggr och sedan 1 m vart 8:e v 4 (0) 0 (2) 0 (0) ggr. **OBS!** När arb mäter ca 13 (14) 15 (15) 16 (17) cm lägg ut 7 nya m i var sida. Alla utökade m stickas i slätst innanför kantm i var sida. När samtliga ökningarna i sidorna är gjorda ska det finnas 145 (159) 171 (181) 195 (213) m på stickan. Utöka för armar vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb mäter ca 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm avm för halsen de mittersta 23 (23) 25 (27) 29 (29) m och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringn 3-3-3-2-2-2-1-1 m. Maska av för axel/ärm vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

## Montering: Bakst, vänster nederkant:

Börja i sidan där man lagt ut 7 m och plocka från räts med st 2½ upp m utmed nederkanten fram till sprundet. Sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 2½ cm. Maska av i resår. **OBS!** Kanten får inte bubbla eller strama. Sy till kanten i sidan. **Bakst, höger nederkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll. **Vänster sprundkant:** Plocka från räts med st 2½ upp m utmed sprundet (även över nederkanten). Sticka resår 1 rm 2 am innanför kantm i var sida. Sluta med 1 rm så att det blir lika i sidorna. Sticka ca 2½ cm. Maska av i resår.

**Höger sprundkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Sy till sprundet, lägg vänster över höger. **Framst, nederkant:** Börja i höger sida, där man lagt ut 7 m. Plocka från räts med st 2½ upp m utmed nederkanten. Sluta på vänster sida vid utlägget med 7 m. Sticka resår lika bakst. Maska av i resår. Sy till kanterna i sidorna. Sy ihop plagget upptill = ärm och axel partier. **Halskant:** Plocka från räts med rundst 2½ upp ca 130 (130) 135 (140) 140 m runt halsringn. Sticka resår 1 rm 2 am i rundvarv i ca 2½ cm. Maska av i resår.

**Ärmhålskanter:** Plocka från räts med st 2½ upp 1 m i varje v utmed ärmhålet. Hoppa över ca vart 6:e v. Sticka resår 1 rm 2 am i ca 2 cm. Maska av i resår. Sy ihop ärm- och sidsömmar. Använd kantm till sömsmån.

Design & beskrivning  
Soolorado/Sanna Mårdh Castman  
070-772 19 04

## TVÄTTRÅD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumling Plantorkas  
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt  
Spar banderollerna i händelse av reklamation



www.marks-kattens.se

order@marks-kattens.se ☎ 0046 (0)31 70 61 293

KOPIERING FÖRBJUDEN