

Viking Supurwash

Byxa

1213-27

Storlek	34	36	38	40	42	44
Höftvidd	83	90	97	104	111	118cm
Benlängd	76	78	80	80	82	82cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpaca, 40% ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), nystan à 50gr.

Vitt nr 100	5	5	5	6	6	7n
Kocks nr 117	10	10	11	11	12	12n

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½ + midjeresår och 2 knappar.

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Börja överst i midjan

Lägg upp med vitt på st nr 3 192 – 208 – 224 – 240 – 256 – 272 m och sticka mönster I, fram och tillbaka. I höger sida ska det vara 2 knapphål, vardera över 4 m, 4 m från kanten (knapphål stickas genom att minska 4 m som läggs upp igen på nästa v). Det första knapphålet stickas efter 4 cm, nästa efter 8 – 8 – 9 – 9 – 9 – 9 cm. Sticka till kanten mäter 12 – 12 – 13 – 13 – 14 – 14 cm (sluta med en hel ruta). Sätt över de 12 första och sista maskorna på en hjälpsticka. Byt till st nr 3 ½. Lägg de 12 m med knapphål över de 12 m från den andra hjälpstickan och sticka ihop dessa med 1 m från varje sticka (Du har nu 12 m på stickan. Den 7:e m = mittmaskan mitt fram). Fortsätt runt och öka över de rest maskorna jämnt fördelat till 192 – 208 – 224 – 240 – 256 – 272m . Sätt en mark i var sida med 97 – 105 – 113 – 121 – 129 – 137 m till framstycket och 95 – 103 – 111 – 119 – 127 – 135 m till bakstycket. Sätt en mark runt mittmaskan fram (som beskrivet), gör samma sak bak.

Börja mitt bak vid mittmaskan. Sticka 16 – 18 – 18 – 20 – 22 – 22 m, vänd och sticka 33 – 37 – 37 – 41 – 45 – 45 m avigt tillbaka. Vänd och sticka 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 m mer för varje gång till du kommer till sidomark i var sida. Sticka ett v över alla m. Du är nu vid mark i vänster sida. Fortsätt runt med mönster II.

När arb mäter 20 – 20 – 21 – 21 – 22 – 22 cm (mätt mitt fram).

Öka 1 m på var sida av mittmaskan fram och bak vartannat v tot 8 – 8 – 9 – 9 – 10 – 10 gånger.


Nu stickas vart ben för sig (längden på benet mäts härifrån).

Sticka maskorna från mittmaskan fram till mittmaskan bak över på en egen rundsticka = 112 – 120 – 130 – 138 – 148 – 156 m till vart ben. Fortsätt runt med mönster II som förr, **men** minska 2 m på insidan av benet ca var 4 – 3 ½ - 3 – 2 ½ - 2 ½ - 2 ½ cm. Efter

mönstret stickas kocksgrå slätstickning till det är 74 – 76 – 78 – 80 – 80 – 82 maskor på stickan och benet mäter ca 70 – 72 – 74 – 74 – 76 – 76 cm (mönstret måste vara färdig stickat). Byt till st nr 3 och sticka 1 v avigt (= vikkant) därefter 4 cm slätstickning till belägg. Maska av löst. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast med lösa stygn. Sticka det andra benet lika över de resterande maskorna.


Montering:

Fäst en midjeresår med kors-stygn på insidan i midjan, i övergången från mönster I. Fäst alla lösa trådar snyggt i midjan.



☐v = avigt från rätan, rätt från avigan

☐ = rätt från rätan, avigt från avigan



Upprepas till benet mäter
ca 47 - 49 - 51 - 53 - 53cm
(avsluta med 3 v koksgrått)

■ = vitt
□ = koksgrått

↑
Börja här i midjan